

а) Глинава Земя.

Ако да земемъ да копаемъ на глѣбоко въ нѣкой баиръ, та отрынемъ отгорѣ всичкѣ-тѣ прѣсть, нѣ има да стигнемъ най-сѣтнѣ до камениты стѣны, кон-то сѣ были покрыты съ ископанѣ-тѣ прѣсть, и отъ кон-то тя е и станѣла.

У всякой дори и у най-набитѣ и най-ягкѣ камыкъ има безбройны дупчицы, кон-то ся наричатъ *шуплицы*. Колко-то и да сѣ малкы тыя шуплицы, все може да влѣзе у тѣхъ вода. Таа несбрана вода изъ шуплицы-ты кога ся смрѣзне отъ голѣмъ студъ или кога ся обрѣне на парѣ отъ голѣмѣ-тѣ лѣтнѣ жегѣ, распуца ся и растяга ся та попуква стѣны-ты на шуплицы-ты, а трошницы-ты, попуканы малко по малко отъ водѣ, вѣтерѣ, мразѣ и горящичѣ ся потрошаватъ та ставатъ на прахъ. На тоя прахъ никне най-напрѣдъ тѣнѣкъ мѣхъ, а на него, кога угнѣ та стане на торѣ, поникне трева, а пакъ кога-то изгнѣ трева-та пониква буренъ. И така отъ потрошени и сѣсипаны камъни, откакъ имъ ся примѣсятъ и растителны останкы, става прѣсть. Отъ различни камъни излиза и различна прѣсть.

И глина-та е ставѣла отъ едни камѣнѣ.

Ако у еднѣ земѣ глина-та е потрошена на ситенъ прахъ па е размѣсена съ другы строеве прѣсть така, що-то на 10 кылограмма отъ такѣвѣ размѣсенѣ прѣсть да има само глинѣ отъ 50 до 70 кылограмма, или съ другы думы ако у нѣкоѣ земѣ при другы-ты строеве прѣсть има само глинѣ отъ 50 до 70 на сто, то такѣва земя ся казва *глинава земя*.

Земя, у коѣ-то бы имало 75 на сто само глинѣ, сир. само 25 на сто отъ другѣ прѣсть, не чини нищо и не иде за работеніе. И така глинава земя, у коѣ-то нѣма повече отъ 70 на сто чистѣ глинѣ, иде за работѣ, особено ако има у неѣ и нѣщо пѣськѣ и чернѣ прѣсть, нѣ и то быва кога-го ся случи година-та да не е нито много кышовита, нито много суха, защо-то въ суша и въ кышовито врѣмя изобщо глинава-та земя не чини.

Глина-та има свойство да попиива у себе много водѣ и да ѣ задрѣжа у себе за много врѣмя, а отъ много-то