

водж. Отъ другж странж вода-та ся сгрѣва по-мжчино и по-бавно отъ колко-то суха-та земя, камыніе и други тврѣды иѣща: оттука ся разбира, че дѣ-то има много водж тамъ ще ся сгрѣва земя-та по-мжчино отъ колко-то по другы мѣста, дѣ-то има по-малко водж. Освѣнь това на земїж-тѣ трѣбува и въздухъ, кой-то иѣ прави по-ровкѣ и по-мягкѣ, а дѣ-то има много водж въздухъ не може да ся вмѣкне; оттука излиза, че една земя колко-то повече водж попива и дрѣжи — толкова по-малко въздухъ ще прибира у себе.

Отъ казано-то ся разбира, че колко-то и да трѣбува на земїж-тѣ много водж, пакъ това трѣбува да си има мѣрж-тѣ, защо-то ако бѫде вода-та безъ мѣрж, то земята ще бѫде многа студена и не ще може да прибира въздухъ за да стане ровка, а това много пакость прави на растенія-та.

б) Ровка и жилава земя.

Една земя быва ровка или жилава наспротивъ колко-то водж попива и колко-то врѣмѧ иѣ дрѣжи у себе; суха-та земя и земя, коя-то попива малко водж е прыхка и ровка, и наопакы коя-то земя има по-стягнато слѣпены трошицы-ты си попива и повече водж и иѣ дрѣжи повече врѣмѧ та оттова быва и жилава.

Плодородie-то на един земїж иде спротивъ ровскостъ-тѣ и жилавинж-тѣ и. У много жилавж земїж, коя-то е гжесто сбита, въздухъ неможе да ся вмѣкне, а безъ въздухъ нищо не може да живѣе и да расте. Въ земїж-тѣ дѣ-то не достига въздухъ сѣмѧ-то не може да клѣви и да про-никне. Оттука ся разбира, защо у тяжкѣ и жилавж земїж много малко зрына отъ сѣмѧ-то изникватъ, а на ровко и мягко мѣсто сѣмѧ-то покарва щомъ ся посѣе; за това и на жилавж земїж трѣбува да ся врѣга повече сѣмѧ отъ колко-то ся врѣга на ровкѣ земїж.

А и да изникне сѣмѧ-то у жилавж земїж кореніе-то му не могжть да ся разстелятъ и расширятъ, защо-то гы посрѣдъ сбиты-ты трошицы на прѣсть-тѣ: а като не могжть да ся разстелятъ и охванятъ кореніе-ти, то и растеніе-то линѣе; съ кжсы кореніе то намира само околоврѣсть, до дѣ-то достигатъ, тврьдѣ слабж хранж, па и да